

## 産廃イチローにおける印字位置微調整数値表

このたびは産廃シリーズの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

印字位置の微調整は、以下の通り設定していただくことで、マニフェスト管理票の用紙所定位置に印字することができます。設定値の表は、弊社にて計測した目安値ですので、ユーザー様の使用環境により設定値が異なることがありますので、適切な設定値を調整してください。

プリンタ名	マニフェスト種類		用紙種類	給紙方法	向き	上下調整	左右調整
富士通アイソテック fit7450 fit7550 fit7650 fit7850 fit7450Pro fit7650Pro fit7850Pro	直行	単票	A4	手差し	横	0	0
			A4 横	手差し	縦	-6	0
		連続	縦 8 インチ連続紙		縦	-0.5	-4.5
	積替	単票	B4(JIS)	手差し	横	22	0
			B4(JIS)横	手差し	縦	-5	-1
		連続	縦 9 インチ連続紙		縦	0	-4
	建設	単票	A4	手差し	横	5	-7
			A4 横	手差し	縦	-0.8	-8.5
		連続	縦 8 インチ連続紙		縦	4	-10
OKI データ  MICROLINE 8480SU 8480SU2-R 8480SU3-R	直行	単票	A4	手差し	横	-1	0
			A4 横	手差し	縦	-7	-0.5
		連続	15×8 インチ		縦	-0.5	-8.5
	積替	単票	B4(JIS)	手差し	横	22	0
			B4(JIS)横	手差し	縦	-6	0
		連続	15×9 インチ		縦	-0.5	-8.5
	建設	単票	A4	手差し	横	5	-8.5
			A4 横	手差し	縦	-1.5	-7.8
		連続	15×8 インチ		縦	4.5	-14
EPSON  VP-4300 VP-43KSM	直行	単票	A4	手差し	横	2	6
			A4 横	手差し	縦	-1	1
		連続	15×8 インチ	プッシュトラクタ	縦	-0.5	32
	積替	単票	B4(JIS)	手差し	横	25	7
			B4(JIS)横	手差し	縦	0	1
		連続	15×9 インチ	プッシュトラクタ	縦	1	32
	建設	単票	A4	手差し	横	7	-2
			A4 横	手差し	縦	5	-7
		連続	15×8 インチ	プッシュトラクタ	縦	5	26

単票の場合、綴りの糊付けされている部分が波打っているとき、印刷プリンタがマニフェストの印字開始地点が特定できず、印字が大幅にずれることがあります。連続用紙ではマニフェスト製造過程による糊付けによる波打ちとは無関係に印字がされるため、単票印字に比べより安定して印字することができます。

※上記対応 OS : Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10